

Guía de uso de Winclus

Para las personas que lo usan. En lenguaje claro. Versión 0.5.0, septiembre de 2026. Si algo no sale, escríbenos a hola@winclus.com: la culpa es del programa, no tuya.

Antes de empezar

1. Busca el botón redondo.

Está abajo a la derecha de la página (a veces a la izquierda). Tiene una W. Púlsalo y se abre el panel de Winclus.

2. Si no puedes pulsar con el ratón.

Pulsa la tecla **Tab** varias veces hasta que el botón quede marcado y luego **Intro**. O di a quien esté contigo que lo abra la primera vez.

3. Si te pierdes.

Arriba del panel, en la pestaña

Ver

, hay una caja que dice «¿Qué quieres hacer?». Escribe con tus palabras, por ejemplo «no veo bien» o «no puedo usar el ratón», y pulsa Ir. Winclus activa lo que necesitas.

4. Todo lo que actives se guarda.

La próxima vez que entres en la misma página, Winclus recuerda tus ajustes. Para llevarlos a otro equipo: pestaña

Más

→ «Copiar enlace con mi perfil», y abre ese enlace allí.

Winclus no guarda ni envía tu imagen ni tus datos. Todo pasa en tu navegador. Lo único que sale de tu equipo es tu voz cuando usas «Dictar» o «Escuchar órdenes», porque el reconocimiento lo hace el navegador (Google o Microsoft), y el panel te lo avisa.

Elige tu situación

- No puedo usar el ratón: con la cara o los ojos
- Solo puedo pulsar una cosa
- Quiero usarlo con la voz
- No puedo usar el teclado
- No puedo hablar
- Veo poco
- Confundo los colores
- No veo
- No oigo o oigo poco
- Me cuesta leer
- No entiendo el texto
- Me pierdo en los formularios
- Los destellos, el movimiento o los sonidos me hacen daño
- Me abruma tantas opciones

No puedo usar el ratón: con la cara o los ojos

Activar.

Panel → pestaña

Puntero

→ «Activar cámara». La primera vez te pide permiso y te explica qué hace la cámara. Acepta. El navegador también te pedirá permiso: pulsa «Permitir».

Mover.

Mueve la cabeza despacio: el puntero te sigue. Si quieres moverlo con los ojos, elige «Con los ojos» y haz la calibración de 40 segundos mirando los puntos.

Hacer clic.

Cierra los ojos medio segundo. Si prefieres, en la pestaña

Clics

elige abrir la boca, subir las cejas o quedarte quieto encima.

Más cosas.

Cierra los ojos algo más de un segundo y aparece un anillo con clic derecho, doble clic, arrastrar, rueda, teclado y pausa. Mira una opción y ciérralos otra vez.

Si el puntero tiembla.

Pestaña Puntero → sube «Suavizado». Y deja «Imán a los botones» activado: el puntero se pega solo a lo que está cerca.

Ponte con luz de frente, no con una ventana detrás. Si tienes gafas, evita reflejos. Cuando quieras descansar, cierra los ojos algo más de un segundo y elige «Pausar».

Solo puedo pulsar una cosa (un pulsador, una tecla, un gesto)

Activar el barrido.

Panel → pestaña

Clics

→ «Barrido activado». Elige la señal: **Espacio**, **Intro**, cualquier tecla o el clic del ratón. Si usas la cámara, el gesto de clic también es la señal.

Usarlo.

Un marco azul va pasando por los botones, enlaces y campos de la página. Cuando está en lo que quieres, da la señal. Si va muy rápido o muy lento, cambia «Tiempo en cada elemento».

Escribir.

Cuando el marco llegue a un campo, da la señal: se abre el teclado. El marco pasa primero por las filas; da la señal en la fila, y luego por las teclas; da la señal en la letra.

Pausar.

Esc para el barrido; otra vez **Esc** y sigue.

Quiero usarlo con la voz

Órdenes.

Pestaña

Oír

→ «Escuchar órdenes». Di «baja», «sube», «clic», «pulsas» y el nombre de un enlace, «lee», «teclado», «pausa», «explicame esta página», «dónde estoy».

Números.

Di «números»: aparece un número sobre cada botón, enlace y campo. Di «clic doce» o «escribe en tres».

Dictar.

Pulsas un campo, abre el teclado y pulsas «Dictar». Si activas «Confirmar antes de escribir», Winclus te lee lo que entendió y escribes diciendo «sí» o borras diciendo «no».

Necesitas Chrome o Edge. Tu voz se envía al reconocedor del navegador (Google o Microsoft) mientras escuchas; cuando paras, deja de enviarse.

No puedo usar el teclado

Teclado en pantalla.

Pulsa en un campo de la página y luego el botón del teclado (pestaña **Escribir**

, o el anillo de clics, o di «teclado»). Escribe pulsando las teclas con el puntero, con la cara, con el barrido o con **Tab** e **Intro**.

Sugerencias.

Arriba del teclado aparecen palabras que empiezan como la que escribes. Pulsa una y la completa. Winclus aprende tus palabras.

Capas.

«123» para números, «áé» para acentos, «Más» para copiar, pegar y flechas, «Frases» para tus frases guardadas.

No puedo hablar

Frases rápidas.

Teclado → «Frases»: «Sí», «No», «Necesito ayuda», «Tengo dolor»... Pulsa una y Winclus la dice en voz alta. Cámbialas en pestaña

Oír

→ «Frases para decir».

Decir lo que escribas.

Escribe en el teclado y pulsa «Decir».

Con dibujos.

Pestaña

Oír

→ «Tablero de pictogramas». Toca los dibujos («yo», «necesito», «agua») y cada uno se dice; pulsa «Decir» para la frase entera. Winclus te sugiere el siguiente dibujo y puedes guardar tus frases.

Veo poco

Rápido.

En «¿Qué quieres hacer?» escribe «no veo bien»: texto más grande y más contraste.

A tu gusto.

Pestaña

Ver

: tamaño del texto (hasta el doble), alto contraste, modo oscuro, cursor grande, lupa de pantalla (hasta 16 veces, sigue al puntero), guía de lectura.

Que te lo lean.

Pestaña

Oír

→ «Leer en voz alta lo que se pulsa» o «Leer la página».

Confundo los colores

Pestaña

Ver

→ «Corrección de color»: elige rojo (protanopia), verde (deuteranopia), azul (tritanopia) o escala de grises. Los colores de la página se recalculan para que los distingas.

No veo

Si ya usas NVDA, JAWS o VoiceOver.

Sigue con ellos: Winclus no los estorba. El panel de Winclus se maneja con **Tab**, flechas e **Intro** como cualquier página.

Si no tienes lector.

Pestaña

Oír

→ «Lector de pantalla activado». Flechas ↓ ↑ leen; **h** salta por encabezados, **l** enlaces, **b** botones, **f** campos; **Intro** activa; **F1** ayuda.

No oigo o oigo poco

Avisos.

Pestaña

Oír

→ «Avisar en pantalla cuando algo suena»: cada vez que un vídeo o un audio suene, verás un aviso arriba (y el móvil vibra).

Subtítulos.

«Subtítulos grandes en los vídeos» los muestra grandes y con fondo, si el vídeo los trae. «Subtítulos en vivo (micrófono)» escribe lo que se habla cerca: sirve en una videollamada o en una consulta. «Transcribir el vídeo o audio» escucha por el micrófono lo que sale por los altavoces.

Lengua de Señas.

En la misma pestaña: «Centro de Relevó» (intérprete de LSC por videollamada, gratis, de MinTIC) y «Diccionario de Lengua de Señas (INSOR)».

Me cuesta leer

Lectura limpia.

Pestaña

Ver

→ «Lectura limpia»: solo el texto, grande, sin anuncios ni columnas. Botón «Leer en voz alta»: la palabra que suena se resalta.

Dislexia.

«Letras y palabras más separadas», «Guía de lectura» y «Máscara de enfoque» (oscurece todo menos una franja).

No entiendo el texto

Explicar en fácil.

Abre «Lectura limpia» y pulsa «Explicar en fácil»: frases cortas, palabras corrientes y lo importante primero. Las palabras subrayadas te enseñan la palabra original al pasar el cursor. También puedes decir «explícame esta página».

¿Dónde estoy?

Pestaña

Oír

→ «¿Dónde estoy?»: te dice el título, la sección, la ruta y cuánto llevas leído.

La versión en fácil la hace un programa siguiendo reglas: si algo importa mucho, confírmalo en el texto original o pregunta a una persona.

Me pierdo en los formularios

Viene activado. Al entrar en un campo, Winclus te dice «Campo 3 de 8: Correo, obligatorio». Si envías con errores, te los explica claro («Falta rellenar Nombre», «el correo tiene que ser como nombre@ejemplo.com») y te lleva al primero. Y puedes pegar aunque la página lo bloquee.

Los destellos, el movimiento o los sonidos me hacen daño

Modo calma.

Pestaña

Ver

→ «Modo calma»: congela los GIF, para los vídeos que arrancan solos y baja la saturación y el brillo. «Pausar animaciones» detiene lo que se mueve. Si tu sistema ya pide «reducir movimiento», Winclus lo activa solo.

Volumen.

Pestaña

Oír

→ «Volumen máximo de vídeos y audios»: nada sonará más fuerte de lo que pongas.

Me abruman tantas opciones

Modo fácil.

Pestaña

Más

→ «Modo fácil»: el panel se queda con pocos botones grandes: leer, callar, texto más grande, contraste, lectura limpia, lupa, usar con la cara. Arriba, la caja «¿Qué quieres hacer?» para decirlo con tus palabras (escribiendo o con el micrófono).

Si algo no va

- La cámara no arranca: comprueba el candado de la barra de direcciones y permite la cámara; cierra otras aplicaciones que la usen.
- No me entiende la voz: usa Chrome o Edge, acerca el micrófono, habla despacio; activa «Confirmar antes de escribir».
- El texto no crece: esa página usa tamaños fijos. Usa la lupa de pantalla o el zoom del navegador (**Ctrl** y **+**).
- Quiero empezar de cero: pestaña **Más** → «Restablecer todo».
- Escribenos: hola@winclus.com. Respondemos en máximo 10 días hábiles.